

関数	型	デフォルト値	読み	書き	説明	Framework
Yakumo.User.GUID	String	—	非推奨	OK	ユーザーのGUID	3.0.0.0～
Yakumo.User.Data	UserData	—	OK	OK	ログイン中のユーザーの情報	3.0.0.1～
Yakumo.About.FrameworkName	String	Yakumo Framework	OK	非推奨	フレームワーク名	3.0.0.0～
Yakumo.About.Version	String	3.x.x.x	OK	非推奨	フレームワークのバージョン	3.0.0.0～
<del>Yakumo.About.Build</del>	<del>String</del>	<del>—</del>	<del>OK</del>	<del>非推奨</del>	<del>フレームワークのビルド番号</del>	3.0.0.0～3.0.2.6
Yakumo.About.Build	int	—	OK	非推奨	フレームワークのビルド番号	3.0.2.7～
Yakumo.About.Edition	String	Stable / RC / Beta / Gamma	OK	非推奨	フレームワークのエディション	3.0.0.0～
Yakumo.About.ModeList	Array(String)	["ゆるゆる","ノーマル","せかせか","八雲","超八雲","真八雲"]	OK	OK	モード名一覧の配列	3.0.0.0～
Yakumo.User.tips	String	Yakumo 3.x.x.x Build:yyy	OK	OK	ユーザーの秘密メッセージ	3.0.0.5～
Yakumo.P2PDB.ServerList	Array(Yakumo.P2PDBServer)	—	OK	OK	ノードリストサーバーの一覧	3.0.0.0～
Yakumo.P2PDB.P2PList	Array(Yakumo.P2PServer)	—	OK	OK	プラネットの一覧重複を含む場合があります	3.0.0.0～
Yakumo.Manager.MaxReserve	int	3	OK	OK	最大先行予約数	3.0.0.0～
Yakumo.Manager.Timer.Running	int	0	OK	禁止	自動認証検索中は「1」、自動認証検索停止中は「0」	3.0.0.0～
akumo.Manager.UseNowLine	int	1	OK	OK	白兔自動お掃除機能有効時は「1」、白兔自動お掃除機能無効時は「0」	3.0.2.0～
Yakumo.Manager.Timer.Interval	int	1,000	OK	OK	自動認証検索の間隔（ミリ秒）	3.0.0.0～
Yakumo.Ranking.ToolName	String	Yakumo3 / Yakumo3(Online)	OK	OK	ランキングに送信するツール名	3.0.0.1～
Yakumo.Ranking.ToolVersion	String	3.x.x.x(yyy)	OK	OK	ランキングに送信するバージョン	3.0.0.1～
Yakumo.Ranking.Data.Send	int	0	OK	禁止	次のランキングに送信するオワタ数	3.0.0.1～
Yakumo.Ranking.Data.Receive	int	0	OK	禁止	次のランキングに送信する受付数	3.0.0.1～
Yakumo.Ranking.Data.Send	int	0	OK	禁止	分間オワタ数	3.0.0.1～
Yakumo.Ranking.Data.Receive	int	0	OK	禁止	分間受付数	3.0.0.1～
Yakumo.Ranking.Timer.Interval	int	60,000	OK	OK	ランキング送信の間隔（ミリ秒）	3.0.0.0～
Yakumo.KeyBind.List	Array(Yakumo.KeyBind.Data)	—	OK	OK	キーバインド設定	3.0.0.2～
Yakumo.Karin.URL	String	<a href="http://127.0.0.1:19912/">http://127.0.0.1:19912/</a>	OK	OK	POST花林接続先URL	3.0.2.0～
Yakumo.RemainTimer.Interval	int	100	OK	OK	残り時間をカウントする間隔	3.0.0.0～
Yakumo.BoardDB	Array(String)	—	OK	非推奨	板コードをキーにした連想配列	3.0.0.1～
Yakumo.AreaDB	Array(String)	—	OK	非推奨	エリアコードをキーにした連想配列	3.0.0.1～